# Travaux pratiques - Installation du protocole IPv6 et affectation d'adresses hôte avec Windows XP

# Objectifs

#### 1re partie : Installer le protocole IPv6 sur un PC Windows XP

- Installez le protocole IPv6.
- Examinez les informations d'adresse IPv6.

#### 2e partie : Utiliser l'utilitaire d'interprétation de commandes du réseau (netsh)

- Travaillez dans l'utilitaire netsh.
- Configurez une adresse IPv6 statique sur l'interface de réseau local (LAN).
- Quittez l'utilitaire netsh.
- Affichez les informations d'adresse IPv6 au moyen de netsh.
- Saisissez les instructions **netsh** à partir de l'invite de commandes.

# Contexte/scénario

La version 6 du protocole Internet (IPv6) n'est pas activée par défaut sous Windows XP. Windows XP intègre la mise en œuvre IPv6, mais le protocole IPv6 doit être installé. XP n'offre pas de méthode permettant de configurer les adresses statiques IPv6 à partir de l'interface graphique utilisateur, de sorte que toutes les attributions d'adresses IPv6 statiques doivent être réalisées à l'aide de l'utilitaire d'interprétation de commandes du réseau (**netsh**).

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer le protocole IPv6 sur un PC Windows XP. Vous attribuerez ensuite une adresse IPv6 statique à l'interface LAN.

## **Ressources requises**

1 PC Windows XP

# 1re partie : Installer le protocole IPv6 sur un PC Windows XP

Dans la première partie, vous allez installer le protocole IPv6 sur un PC exécutant Windows XP. Vous utiliserez également deux commandes pour afficher les adresses IPv6 attribuées au PC.

## Étape 1 : Installez le protocole IPv6.

À partir de la fenêtre d'invite de commandes, tapez ipv6 install pour installer le protocole IPv6.



## Étape 2 : Examinez les informations d'adresse IPv6.

Utilisez la commande ipconfig /all pour afficher les informations d'adresse IPv6.

🔤 C:\WINDOW5\system32\cmd.exe	
Ethernet adapter Local Area Connection:	
Connection-specific DNS Suffix . : Description	UMware Accelerated AMD PCNet Adapter
Physical Address	00-50-56-BE-25-87 Yes Yes 169.254.39.128 255.255.0.0 fe80::250:56ff:febe:2587%5 fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Inte	rface:
Connection-specific DNS Suffix : Description	Teredo Tunneling Pseudo-Interface FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF No fe80::ffff:ffff:ffd%4 Disabled
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-In	nterface:
Connection-specific DNS Suffix . : Description	Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address: Dhop Enabled IP Address Default Gateway DNS Servers NetBIOS over Topip	A9-FE-27-80 No fe80::5efe:169.254.39.128%2 fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 Disabled
C:\>	

# 2e partie : Utiliser l'utilitaire d'interprétation de commandes du réseau (netsh)

L'interpréteur de commandes du réseau (**netsh**) est un utilitaire de ligne de commande fourni avec Windows XP et les nouveaux systèmes d'exploitation Windows, tels que Windows Vista et Windows 7. Il vous permet de configurer les informations d'adresse IPv6 sur votre réseau local. Dans la deuxième partie, vous utilisez l'utilitaire **netsh** pour configurer les informations d'adresse statiques IPv6 sur une interface de réseau local (LAN) pour PC Windows XP. Vous utiliserez également l'utilitaire **netsh** pour afficher les informations d'adresse IPv6 de l'interface LAN PC.

#### Étape 1 : Travaillez à l'intérieur de l'utilitaire d'interprétation de commandes du réseau.

a. Dans la fenêtre d'invite de commandes, tapez **netsh** et appuyez sur Entrée pour lancer l'utilitaire **netsh**. L'invite de commandes change de **C:**> à **netsh**>.

🖎 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - netsh	
C:\>netsh netsh>	<u>^</u>

b. À l'invite, tapez un point d'interrogation (?) et appuyez sur Entrée pour fournir la liste des paramètres disponibles.

netsh>?	
The following	g commands are available:
Commands in 1	this context:
	- Goes up one context level.
?	- Displays a list of commands.
abort	<ul> <li>Discards changes made while in offline mode.</li> </ul>
add	<ul> <li>Adds a configuration entry to a list of entries.</li> </ul>
alias	- Adds an alias.
bridge	<ul> <li>Changes to the `netsh bridge' context.</li> </ul>
bye -	- Exits the program.
commit	<ul> <li>Commits changes made while in offline mode.</li> </ul>
delete 🔪	<ul> <li>Deletes a configuration entry from a list of entries.</li> </ul>
diag 🔨	- Changes to the `netsh diag' context.
ժստը	- Displays a configuration script.
exec	- Runs a script file.
exit	- Exits the program.
firewall	<ul> <li>Changes to the `netsh firewall' context.</li> </ul>
help	<ul> <li>Displays a list of commands.</li> </ul>
interface	<ul> <li>Changes to the `netsh interface' context.</li> </ul>
lan	- Changes to the `netsh lan' context.
nap	- Changes to the 'netsh nap' context.
offline	<ul> <li>Sets the current mode to offline.</li> </ul>
online	<ul> <li>Sets the current mode to online.</li> </ul>
popd	- Pops a context from the stack.
pushd	- Pushes current context on stack.
quit	- Exits the program.
ras	- Changes to the `netsh ras' context.
routing	<ul> <li>Changes to the `netsh routing' context.</li> </ul>
set	- Updates configuration settings.
show	- Displays information.
unalias	- Deletes an alias.
winsock	- Changes to the `netsh winsock' context.
The following bridge diag	g sub-contexts are available: firewall interface lan nap ras routing winsock
To view help type ?.	for a command, type the command, followed by a space, and then
netsh>	

c. Tapez interface ? et appuyez sur Entrée pour fournir la liste des commandes d'interface.

netsh/interf	ace :
The following	g commands are available:
Commands in ? ? add delete dump help ip ipv6 portproxy reset set show	<ul> <li>this context:</li> <li>Displays a list of commands.</li> <li>Adds a configuration entry to a table.</li> <li>Deletes a configuration script.</li> <li>Displays a configuration script.</li> <li>Displays a list of commands.</li> <li>Changes to the `netsh interface ip' context.</li> <li>Changes to the `netsh interface ipv6' context.</li> <li>Changes to the `netsh interface portproxy' context.</li> <li>Resets information.</li> <li>Sets configuration information.</li> <li>Displays information.</li> </ul>
The following ip ipv6 por	g sub-contexts are available: tproxy
To view help type ?.	for a command, type the command, followed by a space, and then
netsh>_	

**Remarque :** vous pouvez utiliser le point d'interrogation (?) à tout niveau dans l'utilitaire **netsh** pour afficher les options disponibles. La flèche haut peut être utilisée pour faire défiler les commandes **netsh** précédentes. L'utilitaire **netsh** vous permet également d'abréger les commandes, tant que l'abréviation est unique.

#### Étape 2 : Configurez une adresse IPv6 statique sur l'interface LAN.

Pour ajouter une adresse IPv6 statique à l'interface LAN, exécutez la commande **interface ipv6 add** address à partir de l'utilitaire **netsh**.

netsh>interface ipv6 add address "Local Area Connection" 2001:db8:acad:a::3 Ok. netsh>

#### Étape 3 : Affichez les informations d'adresse IPv6 à l'aide de l'utilitaire netsh.

Vous pouvez afficher les informations d'adresse IPv6 à l'aide de la commande interface ipv6 show address.

netsh>interface ipv6 show address Querying active state				
Interface 5: Local Area Connection				
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Manual Link	Preferred Preferred	infinite infinite	infinite infinite	2001:db8:acad:a::3 fe80::250:56ff:febe:2587
Interface 4: Teredo Tunneling Pseudo-Interface				
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Link	Preferred	infinite	infinite	fe80::ffff:ffff:ffd
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface				
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Link	Preferred	infinite	infinite	fe80::5efe:169.254.39.128
Interface	1: Loopback	Pseudo-Interf	face	
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Loopback Link	Preferred Preferred	infinite infinite	infinite infinite	::1 fe80::1
netsh				

#### Étape 4 : Quittez l'utilitaire netsh.

Utilisez la commande exit pour quitter l'utilitaire netsh.



#### Étape 5 : Saisissez les instructions netsh à partir de l'invite de commandes.

Toutes les instructions **netsh** peuvent être entrées à partir de l'invite de commandes, à l'extérieur de l'utilitaire **netsh**, en faisant précéder l'instruction de la commande **netsh**.

C:\>netsh interface ipv6 show address Querying active state				
Interface 5: Local Area Connection				
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Manual Link	Preferred Preferred	infinite infinite	infinite infinite	2001:db8:acad:a::3 fe80::250:56ff:febe:2587
Interface 4: Teredo Tunneling Pseudo-Interface				
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Link	Preferred	infinite	infinite	fe80::ffff:ffffd
Interface	Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface			
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Link	Preferred	infinite	infinite	fe80::5efe:169.254.39.128
Interface	ace 1: Loopback Pseudo-Interface			
Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Loopback Link	Preferred Preferred	infinite infinite	infinite infinite	::1 fe80::1
c:<>				

# Remarques générales

Comment procéder pour renouveler vos informations d'adresse d'interface LAN à partir de l'utilitaire netsh ?
 Conseil : utilisez le point d'interrogation (?) pour obtenir de l'aide sur la séquence de paramètres.