

IT Essentials 5.0

9.4.2.4 Travaux pratiques – Partage d’une imprimante sous Windows Vista

Introduction

Imprimez et effectuez ces travaux pratiques.


Au cours de ce TP, vous allez partager une imprimante, configurer l'imprimante sur un ordinateur relié au réseau et imprimer une page de test depuis un ordinateur distant.

Matériel conseillé

- Deux ordinateurs connectés directement ou par le biais d'un concentrateur ou d'un commutateur
- Windows Vista installé sur les deux ordinateurs
- Une imprimante installée sur l'un des ordinateurs

Étape 1

Ouvrez une session sur l'ordinateur relié à l'imprimante et cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Options des dossiers > onglet Affichage**.




Décochez la case **Utiliser l'Assistant Partage (recommandé)**, le cas échéant.

Cliquez sur **OK**.

Étape 2

Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Centre Réseau et partage** > **Partage protégé par mot de passe**.




Sélectionnez l'option **Désactiver le partage protégé par mot de passe**.

Cliquez sur **Appliquer**. Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.

Étape 3


Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Imprimantes**.

Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés** > onglet **Partage**.



Cliquez sur **Modifier les options de partage**. Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.


Sélectionnez **Partager cette imprimante**.



Nommez le nouveau partage **Exemple**, puis cliquez sur **OK**.


Étape 4

Ouvrez une session sur l'autre ordinateur, puis cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes**.



Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

La fenêtre Ajouter une imprimante s'affiche.




Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.


L'écran « Recherche des imprimantes disponibles » s'affiche.

Lorsque toutes les imprimantes sont détectées, l'écran « Sélectionner une imprimante » s'affiche.


Si l'imprimante s'affiche dans la liste, sélectionnez **Imprimante sur Nom de l'ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.



Ou, pour rechercher une imprimante sur la base de son nom ou de son adresse TCP/IP, sélectionnez **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.




Sélectionnez l'option **Sélectionner une imprimante partagée par nom** et tapez **\\nom_ordinateur\imprimante**, où **nom_ordinateur** est le nom de l'ordinateur relié à l'imprimante et **imprimante** est le nom de l'imprimante.



Cliquez sur **Suivant**.

Si le système vous demande d'installer des pilotes, cliquez sur **Installer le pilote**. Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.




Acceptez tous les paramètres par défaut, cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.

Étape 5

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Imprimantes**.

Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.



Cliquez sur **Imprimer une page de test**.