# 5.5.3 TP : gestion des paramètres d'administration et des composants logiciels enfichables sous Windows XP

## Introduction

Imprimez et effectuez ces travaux pratiques.

Au cours de ces travaux pratiques, vous utiliserez des outils d'administration pour contrôler les ressources système. Vous créerez également une console personnalisée pour gérer les périphériques de stockage.

# Configuration matérielle requise

Configuration requise pour l'accomplissement de cet exercice :

- un ordinateur exécutant Windows XP Professionnel ;
  - un accès à Internet.

## Étape 1

Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.

Accédez à la fenêtre du « Panneau de configuration » en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Connexions réseau**.



Réduisez la taille de la fenêtre « Connexions réseau ». Laissez cette fenêtre ouverte.



#### Étape 2

Accédez à nouveau à la fenêtre « Panneau de configuration » en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Outils d'administration**.



Double-cliquez sur l'icône Performances.



## Étape 3

La fenêtre « Performances » apparaît. Assurez-vous que le Moniteur système est sélectionné dans le volet de gauche. Cliquez sur l'icône **Figer l'affichage** pour arrêter l'enregistrement.

🙀 Performance			
👹 Fichier Action Affichage Fav	oris Fenêtre ?		_ 8 ×
Racine de la console Moniteur système Journaux et alertes de l'Analys	Coul         Échelle         Compteur         Ir           1,000         Pages/s         T           100         100         T	+ X 2 Parent Objet o,000 Moyenne 0,000 Maximum Durée nstance Parent Objet Mémoire Total Disque Total Proces	0,024 0,024 1,000 1:40 Ordinateur \\USER1-79 \\USER1-79 \\USER1-79

Cliquez sur l'icône **Effacer l'écran** pour effacer le graphique. Laissez cette fenêtre ouverte.

🕅 Performance		
👹 Fichier Action Affichage Fav	oris Fenêtre ?	_ & ×
← → 🗈 🖬 🔮 🖬		
Racine de la console ☆ Moniteur système ⊕ ∰ Journaux et alertes de l'Analys	Image: Pice (Pice (Pic	
	0 Dernier 0,000 Movenne	0.000
	Minimum 0,000 Maximum	0,000
	Durée	1:40
	Coul Échelle Compteur Instance Parent Objet	Ordinateur
<	1,000         Pages/s           Mémoire           100,         Long. moy. d         _Total          Disque           1,000         % Temps pr         _Total          Proces	\\USER1-79 \\USER1-79 \\USER1-79

### Étape 4

Accédez à la fenêtre « Outils d'administration » en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration**. Double-cliquez sur l'icône **Services**.



Augmentez la largeur de la fenêtre « Services », de manière à pouvoir en visualiser correctement le contenu. Faites défiler l'affichage du volet de droite jusqu'à ce que le service Routage et accès distant soit visible. Double-cliquez sur **Routage et accès distant**.



La fenêtre « Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local) » s'affiche. Dans le champ Type de démarrage, sélectionnez **Manuel**. Cliquez sur **Appliquer**.

Propriétés de Rou	tage et accès distant (Ordinateur loc ? 🔀
Général Connexion	Récupération Dépendances
Nom du service : 1	RemoteAccess
Nom complet :	Routage et accès distant
Description :	Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou
Chemin d'accès des	s fichiers exécutables :
C:\WINDOWS\sys	tem32\svchost.exe -k netsvcs
Type de démarrage	: Manuel
Statut du service : /	Arrêté
Démarrer	Arrêter Suspendre Reprendre
Vous pouvez spécif service. Paramètres de dém	ier les paramètres qui s'appliquent pour le démarrage du arrage :

Le bouton Démarrer est maintenant actif, mais ne cliquez pas encore dessus. Laissez cette fenêtre ouverte.

Positionnez les trois fenêtres suivantes de manière à pouvoir les afficher toutes les trois en même temps au cours des étapes 7 à 14 : Connexions réseau, Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local) et Performances.



Cliquez dans la fenêtre « Performances » afin de l'activer. Cliquez sur l'icône **Figer** l'affichage pour démarrer l'enregistrement.

😹 Performance						
😿 Fichier Action Affichage Fav	oris Fenêtre ?			- 1	1993	_ & ×
<ul> <li>Racine de la console</li> <li>☆ Moniteur système</li> <li>☆ Moniteur système</li> <li>③ Journaux et alertes de l'Analys</li> </ul>	IOO         IN           80         60           40         20	0	∄ +×	. 😧	Þa 🔁 🗃	
	0 •	Dernier	[	0,000	Moyenne	0,000
		Minimum		0,000	Maximum	0,000
					Durée	1:40
	Coul Échelle	Compteur	Instance	Parent	: Objet	Ordinateur
	1,000	Pages/s		777	Mémoire	\\USER1-79
	100,	Long. moy. d % Temps pr	_Total Total	1002	Disque Proces	\\USER1-79
< >>	1,000	vo remps prod	_rocar		FIUCES	1000001-2200
	9 9					

# Étape 8

Cliquez dans la fenêtre « Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local) » afin de l'activer. Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer le service.

Une fenêtre avec une barre de progression apparaît.

Contrôle du service	×
Windows essaie de démarrer le service suivant sur Ordinateur local	
Routage et accès distant	
Fermer	

Les boutons Arrêter et Suspendre sont maintenant actifs dans la fenêtre « Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local) ». Laissez cette fenêtre ouverte.

énéral	Connexion	Récupération	Dépendances
Nom du	u service : R	emoteAccess	
Nom co	omplet :	Routage et ac	cès distant
Descrip	tion :	Offre aux entre dans les enviro	prises des services de routage 💦 🔥 🔨
Chemin	d'accès des	fichiers exécutal	bles :
C:\WIN	IDOWS\syste	em32\svchost.e	ke -k netsvos
Type de	e démarrage :	Manuel	~
Statut c	lu service : A	rrêté	
Dé	marrer	Arrêter	Suspendre Reprendre
√ous po service.	ouvez spécifie	er les paramètres	: qui s'appliquent pour le démarrage du

Cliquez dans la fenêtre « Connexions réseau » afin de l'activer.



1. Quelles modifications apparaissent dans le volet de droite après le démarrage du service Routage et accès distant ?

Cliquez dans la fenêtre « Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local) » afin de l'activer. Cliquez sur **Arrêter**.

oprieu Sénéral	es de Rod	Bésuréutian Désandrassa
achordi	Connexion	necuperation Dependances
Nom du	i service : F	emoteAccess
Nom co	mplet :	Routage et accès distant
Descrip	tion :	Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou
Chemin	d'accès des	fichiers exécutables :
C:\WIN	IDOWS\syst	em32\svchost.exe -k netsvcs
Para concerta		
Type de	e démarrage :	Manuel
		7
Statut o	lu service : D	émarré
Dá	marrer	Arrêter Suspendre Beprendre
De		
Vous po service.	ouvez spécifi	er les paramètres qui s'appliquent pour le démarrage du
Paramè	tres de déma	rrage :
		UK Annuler Appliquer

# Étape 11

Cliquez dans la fenêtre « Connexions réseau » afin de l'activer.



2. Quelles modifications apparaissent dans le volet de droite après l'arrêt du service Routage et accès distant ?

Cliquez dans la fenêtre « Performances » afin de l'activer. Cliquez sur l'icône **Figer** l'affichage pour arrêter l'enregistrement.

😹 Performance						
👹 Fichier Action Affichage Favo	oris Fenêtre ?					<u>_8 ×</u>
Carlane de la console ☆ Moniteur système ⊕ ∰ Journaux et alertes de l'Analys	100 80 60 40 20 0	Dernier       Minimum		0,000	Moyenne Maximum Durée	0,306 16,000 1:40
	Coul Échelle	Compteur	Instance	Parent	Objet	Ordinateur
< >	1,000 100, 1,000	Pages/s Long. moy. d % Temps pr	 Total		Mémoire Disque Proces	\\USER1-79 \\USER1-79 \\USER1-79

3. Quel compteur est le plus enregistré dans le graphique (conseil : observez la couleur du graphique et la couleur du compteur) ?

Cliquez sur l'onglet Affiche le rapport.

😹 Performance		
Fichier Action Affichage Fav ← → € I € 20	oris Fenêtre ?	
Racine de la console	<ul> <li>Image: Affiche le rapport of Disque physique Long. may. de file d'attente du disque</li> <li>Mémoire Pages/s</li> <li>Processeur % Temps processeur</li> </ul>	Image: Weight of the second

4. Indiquez les valeurs des trois compteurs.

Cliquez dans la fenêtre « Propriétés de Routage et accès distant (Ordinateur local) » afin de l'activer. Dans le champ Type de démarrage, sélectionnez **Désactivé**. Cliquez sur **OK**.

		Dépendances
service : R	emoteAccess	
mplet :	Routage et ac	cès distant
ion :	Offre aux entre dans les enviro	prises des services de routage nnements de réseau local ou
d'accès des	fichiers exécuta	bles :
u service : D	émarré	
harrer	Arrêter	Suspendre Reprendre
uvez spécifi	er les paramètres	: qui s'appliquent pour le démarrage du
	nplet : ion : d'accès des DOWS\syste démarrage : u service : D arrer [] uvvez spécifie	nplet : Routage et acc ion : Offre aux entre dans les enviro d'accès des fichiers exécutal DOWS\system32\svchost.et démarrage : Désactivé a service : Démarré arrer Arrêter uvez spécifier les paramètres

Cliquez dans la fenêtre « Service » afin de l'activer.

ichier Action A	ffichage ?						
Services (local)	🍓 Services (local)						
	Routage et accès distant	Nom 🛆	Description	État	Type de démarrage	Ouvrir une session en tant que	
	Description : Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou étendu.	Mises à jour autom and Nis Software Shado and Nic Network Loca and Nicktwork Loca and Nicktwork Loca and Nicktwork Loca and Nicktwork Loca and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Nicktwork and Ni	Active le té Gère les co Recueille e Scrute les Gère un on Prend en c Assure la t Permet à u Permet à u Permet à l' Fournit la s	Déma Déma Déma Déma Déma	Automatique Manuel Automatique Manuel Automatique Manuel Automatique Automatique Automatique Automatique	Système local Système local Système local Service local Système local Système local Système local Système local Système local	
		Routage et accès d     Service COM de gr     Service d'administr     Service d'administr     Service d'approvisi     Service de decouve     Service de la passe     Service de la passe     Service de numéro     Service de rapport	Offre aux Prend en c Gère le gra Configure l Gère les fic Active la d Offre la pri Extrait le n Active le ra	Déma Déma Déma	Désactivé Automatique Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Automatique	Système local Système local Système local Système local Service local Service local Service local Système local	

5. Quel est le Statut et le Type de démarrage du service Routage et accès distant ?

Cliquez dans la fenêtre « Performances » afin de l'activer. Cliquez sur l'icône **Figer** l'affichage pour démarrer l'enregistrement.

📓 Performance						
🗑 Fichier Action Affichage Favo	oris Fenêtre ?					_ 8 ×
☐ Racine de la console 3 <sup>4</sup> Moniteur système 3 <sup>4</sup> Moniteur sys	100	9 🖸 🖬 🖬	) + ×	( <mark>9</mark>	h 🛱 🗳	
	60					
	20					^~~
		Dernier	[	0,000	Moyenne	0,244
		Minimum		0,000	Maximum	1,374
					Durée	1:40
	Coul Échelle	Compteur	Instance	Parent	: Objet	Ordinateur
	1,000	Pages/s			Mémoire	\\USER1-79
	100,	Long. moy. d	_Total		Disque	\\USER1-79
	1,000	% Temps pr	_Total	2.2	Proces	\\USER1-79

# Étape 15

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

#### Étape 16

Accédez à la fenêtre du « Panneau de configuration » en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Gestion de l'ordinateur**.



La page « Gestion de l'ordinateur » s'affiche. Développez les trois catégories en cliquant sur le **signe plus** situé à côté de : Outils système, Stockage et Services et applications.

县 Gestion de l'ordinateur			
🗐 Fichier Action Affichage Fené	itre ?		_8×
Gestion de l'ordinateur (local)     Gestion de l'ordinateur (local)     Gestion de l'ordinateur (local)     Gestion de servateur d'événements     Gestion partagés     Gestionnaire de périphérique     Gestionnaire de périphérique     Gestion des disques     Gestion des disques     Services et applications	Nom Stockage Services et applications		
	<	ШТ	

## Étape 18

Cliquez sur le **signe plus** situé à côté de l'Observateur d'événements. Cliquez ensuite sur **Système**.

📕 Gestion de l'ordinateur								
🖳 Fichier Action Affichage Fené	être ?							- 8 ×
Gestion de l'ordinateur (local)	Туре	Date 🕖	Heure	Source	Catégorie	Évé	Utilisateur	^
🖃 🌇 Outils système	Informations	13/10/2010	22:37:39	serial	Aucun	2	N/A	
Observateur d'événements	Informations	13/10/2010	22:37:50	eventlog	Aucun	6005	N/A	
Application	( Informations	13/10/2010	22:37:50	eventlog	Aucun	6009	N/A	
Securite	Informations	14/10/2010	19:09:49	eventlog	Aucun	6011	N/A	
	( Informations	14/10/2010	19:13:43	Http	Aucun	15007	N/A	
Dussienspartages	Informations	14/10/2010	19:17:05	Setup	Aucun	60054	N/A	
Oursateurs et groupes lotat	( Informations	14/10/2010	23:42:57	eventlog	Aucun	6005	N/A	
Gestionpaire de périphérique	Informations	14/10/2010	23:42:57	eventlog	Aucun	6009	N/A	
Stockage	Informations	14/10/2010	23:43:03	srservice	Aucun	115	N/A	
🕀 🔗 Stockage amovible	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
Défragmenteur de disque	( Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
Gestion des disques	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
🖃 🌆 Services et applications	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
Services	( Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
- 🍓 Contrôle WMI	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
🗈 🥦 Service d'indexation	( Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
	( Informations	14/10/2010	23:43:30	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
	<li>Informations</li>	14/10/2010	23:43:30	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	~
< >	<			Ш				>

Double-cliquez sur le premier événement de la fenêtre.

								Inter
B Fichier Action Arrichage Fene	tre ?						-	
🗢 🔶 🖪 🖪 🔂 😫								
🗐 Gestion de l'ordinateur (local)	Туре	Date /	Heure	Source	Catégorie	Évé	Utilisateur	^
😑 🌇 Outils système	<b>OInformations</b>	13/10/2010	22:37:39	Nerial	Aucun	2	N/A	
Observateur d'événements	Informations	13/10/2010	22:37:50	Sventlog	Aucun	6005	N/A	
Application	Informations	13/10/2010	22:37:50	eventiog	Aucun	6009	N/A	
Securite	Informations	14/10/2010	19:09:49	eventiog	Aucun	6011	N/A	
Docciore partagós	Informations	14/10/2010	19:13:43	Http	Aucun	15007	N/A	
Liblicateurs et groupes locat	Informations	14/10/2010	19:17:05	Setup	Aucun	60054	N/A	
The second secon	Informations	14/10/2010	23:42:57	eventiog	Aucun	6005	N/A	
Gestionnaire de périphérique	Informations	14/10/2010	23:42:57	eventiog	Aucun	6009	N/A	
Stockage	Informations	14/10/2010	23:43:03	srservice	Aucun	115	N/A	
🗉 🤬 Stockage amovible	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
🙀 Défragmenteur de disque	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
Gestion des disques	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
🗄 🚱 Services et applications	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
Services	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
Contrôle WMI	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
🗄 🞦 Service d'indexation	Informations	14/10/2010	23:43:05	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	
	Informations	14/10/2010	23:43:30	Service Control Manager	Aucun	7036	N/A	
	Informations	14/10/2010	23:43:30	Service Control Manager	Aucun	7035	SYSTEM	~
<	<							>

La fenêtre « Propriétés de Événement » apparaît. Cliquez sur la flèche dirigée vers le bas pour localiser un événement du service Routage et accès distant.

	ae Ev	ener	nent								
vénemen	t 📃										
Date : Heure : Type : Utilisateu Ordinateu	13/1 22:3 Infor r : N/A ır : MAC	0/20 7:39 matior HINE	ns NAME	i		Source Catégo ID évér	: rie: n.:	Serial Aucun 2			+ ↓
Descriptio	nn ·										
Descriptio Pendant été déter	on : la valida ctée, La	ation o FIFO	le \De sera u	vice\ Itilisée	Seria	il0 en ta	int qu	ue port s	érie, ι	ine Fl	FOa
Descriptio Pendant été déter Pour plu: <u>http://go</u>	on : la valid; ctée. La s d'inforr s.micross	ation of FIFO nation	le \De sera u s, cor n/fwlin	evice\ Itilisée Isultez Ink/ev	Seria le ci ents.	alO en ta entre Ai <u>asp</u> .	ant qu	ue port s	érie, u t à l'ac	ine Fli	FO a
Description Pendant été déter Pour plue <u>http://go</u> Données	on : la valid, ctée. La s d'inforr <u>o.micros</u> e : <b>()</b>	ation of FIFO nation oft.com	le \De sera u s, cor n/fwlin s (	evice\ utilisée sultez <u>sk/ev</u>	Seria : ents. ts	entre Ai asp.	int qu	ue port s t suppor	érie, u t à l'ac	ine Fl	FO a
Description Pendant été déter Pour plue <u>http://go</u> Données 0000 : 0008 :	on : la valid. ctée. La s d'inforr <u>. microso</u> : 0 0 00 00 00	ation of FIFO nation <u>oft.con</u> Octets 08	le \D e sera u s, cor <u>n/fwlin</u> : ( 00 0 00 0	vice\ itilisée sultez <u>sk/ev</u> Mo 2 00 2 00	Seria t le cr ents. 56 06	on ta	de el	ue port s t suppor	érie, ι t à l'ac	ine Fil	FO a

Vous devriez trouver quatre événements décrivant l'ordre de démarrage et d'arrêt du service Routage et accès distant.

Écrivez la description de chacun de ces quatre événements. N'incluez aucune information d'URL.

Propriétés o	de Événeme	nt			? 🔀
Événement					
Date : Heure : Type : Utilisateur : Ordinateur :	20/02/2011 19:58:17 Informations ORDINATEUI	R2\Cisco Us R2	Source : Catégorie : ID évén. : ser	Service Control Aucun 7035	<ul> <li>↑</li> <li>↓</li> <li>□</li> </ul>
Un contrôle distant. Pour plus c http://go.m	: e Arrêter a corre d'informations, c nicrosoft.com/fy	ectement été onsultez le c <u>vlink/events</u>	envoyé au s centre Aide e <u>asp</u> .	service Routage t support à l'adre	et accès
Données :	Octets	O Mots	r ) [	Annular	
					Applique

Propriétés	de Événeme	ent			<u>?</u> ×
Événement					
Date : Heure : Type : Utilisateur : Ordinateur	20/02/2011 19:58:17 Informations ORDINATEL : ORDINATEL	JR2\Cisco L JR2	Source : Catégorie : ID évén. : Iser	Service Control Aucun 7035	↑ ↓ ₽
Description	) : le Arrêter a con	rectement ét	é envoyé au	service Boutage (	et accès
distant. Pour plus <u>http://go.r</u>	d'informations, nicrosoft.com/I	consultez le fwlink/event	centre Aide e <u>s.asp</u> .	et support à l'adres	sse
Données :	Octets	⊖ Mots			~
			эк 🗌 🗌	Annuler	Appliquer

Propriétés o	le Événement				? 🗙
Événement					
Date : Heure : Type : Utilisateur : Ordinateur : Description	20/02/2011 19:58:23 Informations N/A ORDINATEUR2	:	Source : Catégorie : ID évén. :	Service Control Aucun 7036	<ul> <li>↑</li> <li>↓</li> <li>▲</li> </ul>
Le service Pour plus c http://go.m	Routage et accè: l'informations, con hicrosoft.com/fwlir	s distant es isultez le c <u>ik/events</u> .	st entré dan: entre Aide e <u>asp</u> .	s l'état : arrêté. It support à l'adre:	sse
Données :	) Octets	) Mots			< >
-		01		Annuler	Appliquer

Propriétés de Événement	? 🗙
Événement	
Date :       20/02/2011       Source :       Service Control         Heure :       19:58:17       Catégorie :       Aucun         Type :       Informations       ID évén. :       7035         Utilisateur :       ORDINATEUR2\Cisco User       Ordinateur :       0RDINATEUR2         Description :       Un contrôle Arrêter a correctement été envoyé au service Routage e distant.	+ + Bandarian
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adres <u>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp</u> .	se
Données :	<
OK Annuler /	Appliquer

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

## Étape 21

Accédez à la fenêtre « Exécuter » en cliquant sur **Démarrer > Exécuter**. Tapez **MMC** et cliquez sur **OK**.



### Étape 22

Les fenêtres « Console1 » (le numéro de la console peut varier) et « Racine de la console » s'affichent.



Pour créer votre console personnalisée, cliquez sur **Fichier > Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable**. La fenêtre « Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable » apparaît.

1.2.2.2.1.2.	Ipprime	r un composant logiciel enfichable	2
Autonome	Extensio	ns	
Utilisez ce enfichable	tte page p e de la con	oour ajouter ou supprimer un composant logiciel isole,	
Composar ajoutés à	nts :	🔁 Racine de la console 💉	
			200
Descript	ion		
Ajout	er	Supprimer À propos de	

Pour ajouter un composant logiciel enfichable, cliquez sur Ajouter.

Ajouter/Su	ıpprimer (	in composant logiciel enfic	hable	? 🛛
Autonome	Extensions			
Utilisez ce enfichable	tte page pou e de la conso	r ajouter ou supprimer un composa e.	ant logiciel	
Composar aioutés à	nts 🤘	Racine de la console	<b>×</b>	
Descript	ion			
Ajout	er	Supprimer À propos de		
	hs			
			ОК	Annuler

La fenêtre « Ajout d'un composant logiciel enfichable autonome » s'affiche. Pour ajouter un composant logiciel enfichable Dossier afin de pouvoir organiser l'ensemble de vos composants logiciels enfichables, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à ce que le composant logiciel enfichable Dossier apparaisse. Sélectionnez **Dossier >** cliquez sur **Ajouter**.

Composant logiciel enfichable	Fabricant	1
Certificats	Microsoft Corporation	
🖗 Configuration et analyse de la séc	Microsoft Corporation	
🖞 Contrôle ActiveX	Microsoft Corporation	
🔥 Contrôle WMI	Microsoft Corporation	
😵 Défragmenteur de disque	Microsoft Corp, Execut	
Dossier	Microsoft Corporation	
Dossiers partagés	Microsoft Corporation	
Sestion de la stratégie de sécurité	Microsoft Corporation	
🖳 Gestion de l'ordinateur	Microsoft Corporation	
Gestion des disques	Microsoft and VERITAS	*
Description .e composant logiciel enfichable Dossier a 'arbre. Ceci peut être utilisé pour votre c enfichable.	ajoute un nœud de dossier à onsole de composant logicie	i I

Pour ajouter le composant logiciel enfichable « Lien vers une adresse Web », faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à ce que le composant logiciel enfichable soit visible. Sélectionnez Lien vers une adresse Web > cliquez sur Ajouter. L'Assistant « Lien vers une adresse Web » s'ouvre. Dans la zone de la cible, tapez http://www.cisco.com/. Cliquez sur Suivant.

Lien vers une adresse We	b	×
	Assistant Lien vers une adresse Web Le composant logiciel enfichable Lien vers une adresse Web consiste en un nœud MMC avec une page Web dans la vue des résultats. Entrez le chemin d'accès ou l'URL du site que vous souhaitez afficher, ou cliquez sur Parcourir. Chemin d'accès ou URL : http://www.cisco.com/ Parcourir	
	< Précédent Suivant > Annuler	

Dans la zone « Entrez un nom pour l'URL de référence », tapez **Cisco**. Cliquez sur **Terminer**.

Lien vers une adresse Web		X
	Nom convivial du composant Lien vers une adresse Web : Cisco	
	< Précédent Terminer Annule	r

Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre « Ajout d'un composant logiciel enfichable autonome ».

Composant logiciel enfichable	Fabricant	1
JGestion de la stratégie de sécurité	Microsoft Corporation	
Gestion de l'ordinateur	Microsoft Corporation	
Gestion des disques	Microsoft and VERITAS	
PGestion du stockage amovible	Microsoft Corporation	
Gestionnaire de périphériques	Microsoft Corporation	
🛐 Jeu de stratégie résultant	Microsoft Corporation	
👔 Journaux et alertes de performance	Microsoft Corporation	
Lien vers une adresse Web	Microsoft Corporation	
Modèles de sécurité	Microsoft Corporation	
J Moniteur de sécurité IP	Microsoft Corporation	1
Description e composant logiciel enfichable Lien vers ermet d'ajouter un nœud MMC avec une ésultats.	; une adresse Web vous e page Web dans la vue des	

Cliquez dans la fenêtre « Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable » afin de l'activer. Dans la zone « Composants logiciels enfichables ajoutés à », sélectionnez **Dossier**. Cliquez sur **Ajouter**.

e page pour de la console	ajouter ou supp	orimer un compos	ant logiciel	
s	Cisco Racine de la c Cisto Cisto	onsole	<u> </u>	Ē
ŝ				
D				
r	Supprimer	À propos de		
		Racine de la c Cistos r Supprimer	Racine de la console	an

Ajoutez les composants logiciels enfichables suivants : Défragmenteur de disque, Gestion des disques et Gestion du stockage amovible.

Remarque : lorsque le système vous demande quel ordinateur le composant logiciel enfichable gérera, sélectionnez la valeur par défaut en cliquant sur **Terminer**.

Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre « Ajout d'un composant logiciel enfichable autonome ».

Cliquez dans la fenêtre « Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable » afin de l'activer. Cliquez sur **OK**.

	ab bar anna a	an combo	samu	logicie	l enfich	able			?
Autonome	Extension	s							
Utilisez ce enfichable	tte page po e de la cons	our ajouter ou ole.	ı suppr	imer un	composar	nt logiciel			
Composa aioutés à	nts	🔁 Dossier					~	£	
<b>B</b> Défr	agmenteur	de disque							
Gest 🔐 Stoc	ion des disc kage amovil	ues(Local) ble (Local)							
Descrip	ion							2	
Descrip	ion								
Descript	ion								
Descript	ion	Supprime	er	(À pi	opos de				

La fenêtre « Console1 » apparaît. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Dossier et sélectionnez Renommer. Changez le nom du dossier en Outils de stockage.



Pour enregistrer la console personnalisée, cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**. Changez le nom du fichier en votre nom. Exemple : **Console de John**. Changez la zone « Enregistrer dans » en **Bureau**. Cliquez sur **Enregistrer**.

#### Étape 26

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Sur le Bureau, double-cliquez sur l'icône **Console** pour rouvrir la console avec vos composants logiciels enfichables.

